

メールソフト設定 メール (Outlook2016版) POP overSSL/SMTTP over SSL利用

■新規設定

Outlook 2016 を起動します。

「アカウントの追加」をクリックします。



「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(N):
例: Eiji Yasuda


電子メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):
パスワードの確認入力(I):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。


自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

「POP または IMAP」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。




各設定内容の入力と選択を行います。



名前	お客様のお名前
電子メールアドレス	*****@videw.com
アカウントの種類	POP3
受信メールサーバー	pop.videw.com
送信メールサーバー	smtp.videw.com
アカウント名	*****@videw.com
パスワード	お客様のメールパスワード
パスワードを保存する	チェックする


を入力し、「詳細設定」をクリックします。

「送信サーバー」タブをクリックします。



「送信サーバー (SMTP)は認証が必要」をチェックし、「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択、「OK」ボタンをクリックします。

「詳細設定」タブをクリックします。




受信サーバー(POP3)	995
送信サーバー(SMTP)	465

- ・ [このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要] にチェックを入れます。
- ・ [使用する暗号化接続の種類] は「SSL」を選択します。


入力が完了したら、「OK」ボタンをクリックします。

「テスト アカウント設定」画面が表示されます。



テストが完了したら、「閉じる」ボタンをクリックします。

セットアップの完了です。



「完了」をクリックして、設定を終了します。