



FTPソフトの設定

FFFTPの設定

STEP1 FFFTPを起動すると最初にホスト一覧ウィンドウが表示されますので、【新規ホスト】ボタンをクリックしてください。




STEP2 初期設定の登録をします。



1	ホストの設定名	サーバー名など、FTP接続する名称を入力します。
2	ホスト名(アドレス)	ftpドメイン名 または 211. で始まるIPアドレスのどちらかを入力します。 移転等によりドメイン名での接続ができない場合は、IPアドレスを設定してください。 IPアドレスはユーザー情報でご確認いただけます。確認方法につきましては、各個別ユーザーでPlanManagerにログイン後、ユーザー情報から確認が可能です。
3	ユーザー名	ユーザー名@ドメイン名 を入力します。 FTPに接続いただく際のアカウント・パスワードには、お客さま側でPlanManagerよりユーザー権限が[ドメイン管理者]もしくは[サイト管理者]で登録いただいたアカウント名とパスワードでの接続となります。 契約者アカウント名とパスワードでは、FTP接続は行えません。
4	パスワード/パスフレーズ	上記のユーザー名に設定したパスワードを入力します。
5	PASVモードを使う	チェックを入れてください。
6	LISTコマンドでファイル一覧を取得	チェックを入れてください。


STEP3 ホストに接続します。




ホストへの接続に成功すると、FFFTPインターフェースにて、左側に自分のパソコンのディレクトリー、右側にサーバー側のディレクトリーが表示されます。

「ドメイン管理者」の権限で接続した場合は、サーバー内の「www.お客さまのドメイン名」というフォルダが表示されます。ウェブコンテンツは、「www.お客さまのドメイン名」のフォルダの中にアップロードします。


(「www.お客様のドメイン名」のフォルダをダブルクリックすると下の右側の画面が表示されます。)



「サイト管理者」の権限で接続した場合は、「www.お客様のドメイン名」というフォルダの中身が表示されます。



STEP4 ファイルをアップロードします。ご利用のパソコンのディレクトリーにあるホームページのファイル(例ではindex.htmlファイル)をサーバー側のディレクトリーにドラッグ&ドロップします。



以上でアップロードの作業は終わりです。
無事ファイルがアップされていれば、ファイルをブラウザで見ることができるようになっています。