

■メーリングリスト

メーリングリスト

メーリングリストとは、電子メールの同報配信機能を提供するツールです。
メーリングリスト宛てに投稿されたメールは、そのリストに登録されているメンバー全員に配信されます。
仲間同士の情報共有、あるテーマについて議論する仮想会議室、グループ内での連絡手段等、設定によって
いろいろな用途にご利用が可能です。

詳細の設定については、[PlanManagerマニュアル:メーリングリスト](#) をご参照ください。

メーリングリスト名	test
メーリングリストアドレス	test@example.com
管理用アドレスの転送先	test01@example.com
インフォメーションの言語	日本語
コマンド送信できるユーザー	モデレーターのみ
投稿できるユーザー	モデレーターのみ メンバーのみ
受信可能サイズ	1000 KB以下
任意設定	<input checked="" type="checkbox"/> Subject: に連し番号をつける <input checked="" type="checkbox"/> コマンドを受信拒否した場合にエラーを返す <input checked="" type="checkbox"/> 投稿を受信拒否した場合にエラーを返す
<input type="button" value="リセット"/> <input type="button" value="設定の保存"/>	

メンバーのみ

通常は「メンバーのみ」に設定しメーリングリストのメンバーだけが投稿できるようにします。
メーリングリストのメンバーに設定されているアドレスからメーリングリストのアドレスに投稿することでメンバー全員に配信されます。

誰でも

誰からの投稿も受け付ける場合は「誰でも」に設定します。
※メンバー以外からの投稿を許可していると迷惑メール等も届く場合があるので注意が必要です。

モデレーターのみ

メールマガジンやダイレクトメールの配信の場合は、モデレーター以外からは勝手に配信できないようにする必要があります。
コマンド送信できるユーザーと投稿できるユーザーを「モデレーターのみ」に設定してください。
モデレーターは「拡張設定」で5アドレスまで設定いただけます。

【モデレーターのみを設定した場合の注意点】

モデレーターのみを設定した場合、モデレーターのアドレスから以外は投稿不可といった形態ではなく、
投稿の際はモデレーターの認証が必要といった意味合いとなります。

このため、コマンド送信できるユーザーと投稿できるユーザーを「モデレーターのみ」に設定されましても、
コマンドの送信や本文の送信は、どのアカウントからでも行うことができます。
送信されたコマンドや投稿文は、メンバーに配信される前に必ずモデレーター宛てに送られ、モデレーターが
許可しないものはメンバーには配信されません。
モデレーターのもとには、メールが配信されます。
配信を許可する場合は、メール本文の中のキーワード(の行のみ)を投稿用のアドレスに送信してください。
HTML形式のメールではキーワード前にHTMLの記述が追加されてしまうためテキスト形式にて送信してください。