

iPhoneの設定

本ガイドは、iOS バージョン 11.2 および 12.1 でのメール設定の手順をご案内となります。

iPhone 新規アカウント設定

STEP1 iPhone の『設定』からアカウントを追加

iOS11.x の場合は『設定』から『アカウントとパスワード』を選択

iOS12.x の場合は『設定』から『パスワードとアカウント』を選択

iOS 11.X



iOS 12.X



『アカウントを追加』を選択

iOS 11.X



iOS 12.X



STEP2 『その他』を選択

新たに追加する場合は、『メールアカウントを追加』のボタンを選択

< メール... アカウントを追加

iCloud

Exchange

Google

YAHOO!

Aol.

Outlook.com

その他



STEP3 『新規アカウント』の画面で基本情報を入力

キャンセル 新規アカウント 次へ

名前

メール guide@

パスワード ●●●●●●●●

説明 マニュアル用

名前	差出人として受信者に表示されます
メール	メールアドレスを入力
パスワード	上記メールアドレスのパスワードを入力
説明	iPhone に表示されるメールの名称です

STEP4 『新規アカウント』の画面でメールサーバー情報を入力

IMAP または POP を選択して、メールサーバー情報、アカウント(メールアドレス)等を入力します。

キャンセル 新規アカウント 次へ

IMAP POP

名前

メール

説明 マニュアル用

受信メールサーバ

ホスト名 imap.

ユーザ名

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.

ユーザ名

パスワード ●●●●●●●●

キャンセル 新規アカウント 保存

IMAP POP

名前

メール

説明 マニュアル用

受信メールサーバ

ホスト名 pop.

ユーザ名

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.

ユーザ名

パスワード ●●●●●●●●


受信メールサーバ	
ホスト名	POP の場合:「pop.ドメイン名」または IP アドレス IMAP の場合:「imap.ドメイン名」または IP アドレス
ユーザ名	ユーザー名を入力 @マーク以降も含めメールアドレス形式で入力します。
パスワード	上記ユーザーを作成した際に登録したパスワードを入力
送信メールサーバ	
ホスト名	「smtp.ドメイン名」または IP アドレス
ユーザ名	ユーザー名を入力 @マーク以降も含めメールアドレス形式で入力します。
パスワード	上記ユーザーを作成した際に登録したパスワードを入力

STEP5『SSL で接続できません』のポップアップが出る場合は『はい』を選択

この画面が出ない場合は次の STEP へお進みください。



STEP6 『続ける』を選択



STEP7 設定完了

IMAP をご選択の際には、右上の[保存]を選択して設定完了となります。


IMAPの場合



POPの場合



「サーバーの識別情報を検証できません」とポップアップが表示されたら『続ける』を選択してください



メールの送信ができない場合

STEP1 追加したアカウント名を選択

iOS11.x の場合は『設定』から『メール/連絡先/カレンダー』のメニューから

iOS12.x の場合は『設定』から『パスワードとアカウント』のメニューから

iOS 11.X



iOS 12.X



STEP2 『送信メールサーバ』を選択



STEP3 『プライマリサーバ』を選択



『サーバポート』の番号が、『465』もしくは、『587』に変更し、『完了』を選択します。
 送信できなかったメールは一度破棄していただき、新規作成の上、送信をお試しください。

キャンセル

サーバ

送信メールサーバ

ホスト名

ユーザ名

パスワード ●●●●●●

SSLを使用

認証 [パスワード >](#)

サーバポート 587

STEP4 『完了』を選択

最後に、『アカウント情報』の画面で『完了』を選択します。

キャンセル

アカウント

POPアカウント情報

名前

メール >

説明

受信メールサーバ

ホスト名

ユーザ名

パスワード ●●●●●●