WinSCPでのFTP設定

STEP1 WinSCPのインストールは、WinSCP公式サイトの[Download]から「Installation package」を入手してください。 入手後にダブルクリックすることでインストールが始まります。インストール方法については、公式サイトをご参照ください。 インストールが完了すると、デスクトップに以下のようなアイコンが作成されています。



STEP2 セッションの作成と保存

アイコンをダブルクリックすると、WinSCPが起動し、ログイン画面が表示されますので各項目にFTP接続情報を入力します。 各項目お入力後、[保存]ボタンをクリックします。

🌆 ログイン - WinSCP		— — X
■ 新しいサイト	セッション 転送プロトコルE 暗号 トロー ▼ 暗号 ホスト名(1) ftp. ユーザ名(1)2 パ ftp_user1@ 国名ログイン(1) (保存(2) ▼	LE (Lなし ▼ ポート番号(R) 21 21 27 - F(P) 3
ツール① ▼ 管理M ▼	🔁 ログイン 💌 📄	閉じる ヘルプ(出)

1	ホスト名	ftp.ドメイン名 または 211. で始まるIPアドレスのどちらかを入力します。 移転等によりドメイン名で接続ができない場合は、ホスト名にIPアドレスを設定してください。	
		IPアドレスはユーサー情報でご確認いただけます。確認万法につきましては、各個別ユーサ 一でPlanManagerにログイン後、ユーザー情報から確認が可能です。	
2	ユーザ名	- ユーザー名@ドメイン名 を入力します。 FTPに接続いただく際のアカウント・パスワードには、お客さま側でPlanManagerよりユーザー 権限が	
		[ドメイン管理者]もしくは[サイト管理者]で登録いただいたアカウント名とパスワードでの接続 となります。 契約者アカウント名とパスワードでは FTP接続は行えません。	
3	パスワード	上記のユーザー名に設定したパスワードを入力します。	

STEP3 [保存]ボタンをクリックすると、確認ウインドウが表示されます。

セッション名に「ユーザ名@ホスト名」が入力されていますが、管理しやすいFTP接続の名称にご変更が可能です。 確認後、[OK]ボタンを押してください。

セッションの保存名	? ×	
セッションの保存名(S)		
to a design of the second		
フォルダ(E)		
□ パスワードを(米存(推奨されません)(2)		
□ テスクトップにショートカットを作成(C)		
OK キャンセル	~117M	

[パスワードを保存]にチェックを入れないままでセッションを保存しますと、FTP接続を行う度にパスワードを要求されます。 セキュリティを考慮し、このまま[パスワードを保存]にチェックを入れない設定を推奨させていただきます。 STEP4 セッションへのログイン

セッションの保存が完了すると、[保存したセッション]に、登録したセッション名が表示されます。

🐜 ログイン - WinSCP			X
다 新しいサイト (サイト管理者)	セッション 転送プロトコル(E) FTP	暗号化(E) 暗号化なし	
	ホスト名(出) ftp.		ポート番号(R) 21
	ユーザ名(U) ftp_user1@	パスワード他)
	編集色		設定() ▼
	1 0 0 7	ン ▼ 閉じる	へルプ(H)

セッション名を選択した状態で、[ログイン]ボタンを押すと、パスワード入力画面が表示されます。

パスワードを入力し、[OK]ボタンを押すと、FTP接続が行われます。

STEP5 FTP接続と操作

FTP接続が完了すると、下図のような画面表示になります。左側にローカルパネル、右側にリモートパネルが表示されます。



STEP6 ファイルのアップロード

左側のローカル側(パソコン側)にあるファイルを、右側(サーバー側)ヘドラッグ&ドロップすることでファイルのアップロードができます。

