# メールソフト設定 メール (MacOS High Sierra版)

メールソフトの仕様変更により、予告なく手順が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

### アカウントの新規登録

1メールソフトの起動

Doc より[メール]をクリックします。



2メールアカウントの設定

[メールアカウントのプロバイダを選択]の画面にて[その他のメールアカウント]にチェックし[続ける]ボタンを

クリックします。

メールアス	<b>ウウントのプロバイダを選択</b>
	<ul> <li>iCloud</li> </ul>
	<ul> <li>E Exchange</li> </ul>
	○ Google
	· YAHOO!
	o Aol.
	● その他のメールアカウント
?	終了 続ける

※既に別のメールアドレスが登録されている場合には、メニューから[メール]を選択し、[アカウントを追加]を選択する

と、 [メールアカウントのプロバイダを選択]の画面が表示されます。



3情報入力

メールアドレスなどを入力する画面が表示されますので、入力して[サインイン]をクリックします。

② メールアカウントを追加         劇初に、次の情報を入力してください:         名前:         パスワード:         キャンセル         戻る         ウインイン	
名前	お客様のお名前 (受信者側に表示される名称)
メールアドレス	設定するメールアドレス
パスワード	メールアドレスのパスワード

4 必要な情報を入力します。

## POP 接続される場合の設定

メールサーバーなどを入力する画面が表示されますので、入力して[サインイン]をクリックします。

メールアドレス:         ユーザ名:         パスワード:         アカウントの種類:         受信用メールサーバ:         送信用メールサーバ:         アカウント冬またはパスワードを確認できません。	
キャンセル 戻る サインイン	
	設定するメールノトレス
ユーザ名	メールアドレスを入力
パスワード	メールアドレスのパスワード
アカウントの種類	POP を選択
受信用メールサーバ	「pop.ドメイン名」または IP アドレス
送信用メールサーバ	「smtp.ドメイン名」または IP アドレス

#### 証明書の警告が表示された場合

[サインイン]をクリック後に警告が表示された場合には、以下の手順をお試しください。

[証明書を表示]をクリックし、メールサーバ名を常に信頼する項目をチェックし[続ける]ボタンクリックします。



	メール は、サーパ** このサーバの証明書は無効です る可能性があり、機密情報が書 ますか?	.jp"の識別情報を確認できません。 .jp"に偽装したサーバに接続してい えいするおそれがあります。それでもこのサーバに接続し
<b>⊘</b> ₽3	jp*への接続時に*	"を常に信頼
		0
Certificate	自己署名ルート証明書 有効期限:2019年4月22日月 ○ この証明書は*	<b>曜日 13時07分54秒 日本標準時</b> .jp"にとって信頼されているものとして指定されて
▶ 信頼 ▶ 詳細な情報	। ਪੁੱਛ	
?	証明書を隠す	キャンセル 続ける

ご利用の PC のログイン情報を入力し[設定をアップデート]をクリックします。

するには、パス	ロシリードを入	カレてく	ださい。	CREAT
ユーザ名:				
パスワード:	1			

以上で、証明書の警告の対応は完了です。サーバーの設定に進みます。

[サーバ設定]メニューをクリックし、受信用メールサーバーおよび送信用メールサーバーの設定を行い、[保存]をクリック

します。

POP	アカウ	ウント情報 メールポックスの特性 サーバ設定
5	受信用メール	サーバ (POP)
POP	ユーザ名:	-
IMAP	パスワード:	•••••
	ホスト名:	pop.
		□ 接続設定を自動的に管理
	ポート:	995 V TLS/SSLを使用
	認証:	(パスワード)
		POPの詳細設定
	送信用メール	サーバ (SMTP)
	アカウント:	
	ユーザ名:	B
	パスワード:	•••••
	ホスト名:	smtp.
		<ul> <li>接続設定を自動的に管理</li> </ul>
	ポート:	587 <b>V</b> TLS/SSLを使用
	認証:	パスワード

受信用メ-	ールサーバ(POP)	送信用メールサーバ(SMTP)	
接続設定を自動的に管理	チェックを外す	チェックを外す	
	POP over SSL の場合:995	597	
₩-F	STARTTLS の場合:110	567	
SSL を使用	チェックを入れる	チェックを入れる	
認証	[パスワード]を選択	[パスワード]を選択	

以上で設定は完了です。

### IMAP 接続される場合の設定

メールサーバーなどを入力する画面が表示されますので、入力して[サインイン]をクリックします。

メールアドレス: ユーザ名: パスワード:	
アカウントの種類: <ul> <li>受信用メールサーバ:</li> <li>送信用メールサーバ:</li> <li>アカウント名またはパスワードを確認できません。</li> <li>キャンセル</li> <li>戻る</li> <li>サインイン</li> </ul>	
メールアドレス	設定するメールアドレス
ユーザ名	メールアドレスを入力
パスワード	メールアドレスのパスワード
アカウントの種類	IMAP を選択
受信用メールサーバ	「imap.ドメイン名」または IP アドレス
送信用メールサーバ	「smtp.ドメイン名」または IP アドレス

## 証明書の警告が表示された場合

[サインイン]をクリック後に警告が表示された場合には、以下の手順をお試しください。

[証明書を表示]をクリックし、メールサーバ名を常に信頼する項目をチェックし[続ける]ボタンクリックします。

0	メールは、サーバ"	.jp"の識別情報を確認できません。
	このサーバの証明書は無効です。* る可能性があり、機密情報が漏えいするおそ ますか?	.jp"に偽装したサーバに接続してい それがあります。それでもこのサーバに接続し

	メールは、サーバ* このサーバの証明書は無効です。 る可能性があり、機密情報が漏え ますか?	.jp*の識別情報を確認できません。 
2) 5	jp*への接続時に*	"を常に信頼
		0
Certificate Russ	自己署名ルート証明書 有効期限:2019年4月22日月曜 〇 この证明書は*	日 13時07分54秒 日本標準時 ,jp"にとって信頼されているものとして指定されて
<ul> <li>▶ 信頼</li> <li>▶ 詳細な情報</li> </ul>	CONVERSION OF CONVERSION	
0	紅眼線太陽水	

ご利用の PC のログイン情報を入力し[設定をアップデート]をクリックします。

証明書信頼設定するには、パス	に変更を加え、	ようとしてい してください	ます。これを計り 。
ユーザ名:			
パスワード:			
		_	

以上で、証明書の警告の対応は完了です。サーバーの設定に進みます。

[サーバ設定]メニューをクリックし、受信用メールサーバーおよび送信用メールサーバーの設定を行い、[保存]をクリック

します。

IMAP	アカウ	ウント情報 メールポックスの特性 サーバ設定		
	受信用メール	サーバ (IMAP)		
POP	ユーザ名:			
iCloud	パスワード: ••••••			
INVAL	ホスト名:	imap.		
		<ul> <li>接続設定を自動的に管理</li> </ul>		
	ポート:	993 V TLS/SSLを使用		
	認証:	(パスワード)		
		IMAPの詳細設定		
	送信用メール	・サーバ (SMTP)		
	アカウント:			
	ユーザ名:	hanna.		
	パスワード:			
	ホスト名:	smtp		
		<ul> <li>接続設定を自動的に管理</li> </ul>		
	ポート:	587 <b>V</b> TLS/SSLを使用		
	認証:	パスワード		

受信用メールサーバ(IMAP)		送信用メールサーバ(SMTP)
接続設定を自動的に管理	チェックを外す	チェックを外す
ポート	POP over SSL の場合:993	587
	STARTTLS の場合:110	
SSL を使用	チェックを入れる	チェックを入れる
認証	[パスワード]を選択	[パスワード]を選択

以上で設定は完了です。