メールソフトの設定 Microsoft Outlook365/2019 以降の設定

【STEP1】ソフトウエアの起動



【STEP2】アカウント設定の追加

①過去に他のメールアドレスを追加設定済みの場合

画面左上部の [ファイル] を選択します。

次に左メニューの[情報]が選択されていることを確認し、右側の[アカウントの追加]を選択しま す。

đ			×
── ファイル ホーム			
前しいメー	$\mu \cdot \square \cdot \square \Box \Box \cdot \neg \land \land \rightarrow \Box + ii/#diade \to \cdots$		~
e	アカウント情報		
命 情報	<ul> <li>Antipolitation</li> </ul>	Ĵ	
開く/エクスポート			
夕前を付けて尽			
存	アカリントの設定 このアカウントの設定を変更、または追加の接続を設定します。		
添付ファイルの保存	アカウント シント シント シント iOS または Android 用の Outlook アウルを入手 設定 >		

②初めて Outlook にメールアカウント設定をされる場合

Outlook を起動後、「STEP3」のウィンドウが表示されます。

### 【STEP3】アカウント設定の詳細設定

追加したいメールアドレスを入力後、[詳細オプション]から「自分で自分のアカウントを手動で設定」

×	×
outlook	outlook
メール アドレス 	メール アドレス
詳細オプション 、 「rr	詳編オプション へ  国分で自分のアカウントを手動で設定
接続 アカウントがない場合 開始するには、Outlook.com のメール アドレスを作成します。	接続 アカウントがない場合 開始するには、Outlook.com の人しアドレスを作成します。
メールアドレス	お客様のメールアドレス

### 【STEP4】アカウント設定の詳細設定

アカウントタイプを [POP] または [IMAP] から選択します。

				$\times$					×
outlook 💽					o Outlook				
詳細設定					詳細設定				
Microsoft 365	Outlook.com	Exchange	Google		Microsoft 365	Outlook.com	<b>Exchange</b>	Google	
POP	IMAP	Exchange 2013 以前			POP	IMAP	Exchange 2013 以前		
前に戻る					前に戻る				

# 各種項目を設定し、画面下の[次へ]を選択します。 次の画面で対象メールのパスワードを入力して[接続]をクリックします。 ※フォーム右端の「目のアイコン」をクリックすると入力したパスワードを確認できます。

	×		>
POP アカウントの設定 user@example.com	<u>(別のユーザー)</u>	<b>POP アカウントの設定</b> user@example.com	<u>(別のユーザー)</u>
受信メール サーバー このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのロ 送信メール サーバー 暗号化方法 SSL/TLS (6) セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのロ	ポート 995 少要 グオンが必要 グオンが必要 グオンが必要	バスワード (********	
メッセージ配信 既存のデータ ファイルを使用	参照		
前に戻る		前に戻る	接続
			_

受信メール		
①サーバー		ご利用のサーバーの POP サーバー名を入力します。 ControlPanel マイアカウントページ内の「メール情報」から「接続時に証明書 エラーが発生する場合」のサーバー情報をご確認ください。 以下のいずれかのサーバー名となります。 mail.blue.shared-server.net mail.red.shared-server.net
SSL あり	<b>②ポート</b>	995
※推奨	③暗号化方法	SSL/TLS
	②ポート	110
SSL なし	③暗号化方法	なし
送信メール		

④サーバー		ご利用のサーバーの SMTP サーバー名を入力します。 ControlPanel マイアカウントページ内の「メール情報」から「接続時に証明書 エラーが発生する場合」のサーバー情報をご確認ください。 以下のいずれかのサーバー名となります。 mail.blue.shared-server.net mail.red.shared-server.net
SSL あり	<b>⑤ポート</b>	465
※推奨	⑥暗号化方法	SSL/TLS
⑤ポート SSL なし		587 (STARTTLS)
	⑥暗号化方法	STARTTLS
のパスワード		メールアドレスに設定しているパスワードを入力します。 パスワードがご不明な場合は、ControlPanel からご変更ください。 パスワードは、入力フォーム右端の、目のアイコンをタップすると文字列を確認 することができます。ご設定時には、必ず表示をして入力したパスワードに誤り がないかをご確認ください。

## IMAP 接続をされる場合

各種項目を設定し、画面下の[次へ]を選択します。

次の画面で対象メールのパスワードを入力して[接続]をクリックします。

※フォーム右端の「目のアイコン」をクリックすると入力したパスワードを確認できます。

	×		×
<b>IMAP アカウントの設定</b> user@example.com	<u>(別のユーザー)</u>	IMAP アカウントの設定 user@example.com	<u>(別のユーザー)</u>
	ti−ト 993	パスワード 【********	00
暗ちに力法 SSUILS うし	オンが必要	Property.	
	- <b>4</b> <sup>#−ト</sup> 465		
□ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログ	オンが必要		
前に戻る		前に戻る	接続
	J		

受信メール					
①サーバー		ご利用のサーバーの IMAP サーバー名を入力します。 ControlPanel マイアカウントページ内の「メール情報」から「接続時に証明書 エラーが発生する場合」のサーバー情報をご確認ください。 以下のいずれかのサーバー名となります。 imap.blue.shared-server.net imap.red.shared-server.net			
SSL あり	<b>②ポート</b>	993			
※推奨	③暗号化方法	SSL/TLS			
	②ポート	143			
SSL なし	③暗号化方法	なし			
送信メール					
④サーバー		ご利用のサーバーの SMTP サーバー名を入力します。 ControlPanel マイアカウントページ内の「メール情報」から「接続時に証明書 エラーが発生する場合」のサーバー情報をご確認ください。 以下のいずれかのサーバー名となります。 imap.blue.shared-server.net imap.red.shared-server.net			
SSL あり	⑤ポート	465			
※推奨	⑥暗号化方法	SSL/TLS			
⑤ポート SSL なし		587 (STARTTLS)			
⑥暗号化方法		STARTTLS			
<b>のパスワード</b>		メールアドレスに設定しているパスワードを入力します。 パスワードがご不明な場合は、ControlPanelからご変更ください。 パスワードは、入力フォーム右端の、目のアイコンをタップすると文字列を確認 することができます。ご設定時には、必ず表示をして入力したパスワードに誤り がないかをご確認ください。			

# 【STEP5】 設定完了

設定項目に問題がなければ完了となりますので、「Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する」の チェックをはずし、[完了]をクリックします。

# ▼POP 接続の場合



▼IMAP 接続の場合

×	×
outlook	Outlook
user@example.com を追加しています	アカウントが正常に追加されました
準備しています	
	別のメールアドレスを追加
	詳細オブション ▲
	□ Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する
	<u> </u>